

LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Model 5 – Nordic Knits

**POLOSHIRT
ECOPUNO**

POLOSHIRT · ECOPUNO

Model 5 – Nordic Knits



Str.: 36–40 (42–46 – 48/50)

Tallene vedrørende str. 42–46 og 48/50 er angivet i parentes, adskilt af bindestreg. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ (72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 11 % (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m / 50 gr.): ca. **300(350-400) gr** skifer (**fv 67**), en rest tyndt glat bomuldsgarn, rundpind nr. 3 og 3½, 100 cm, rundpind nr. 3 og 3½, 25 cm, rundpind nr. 3½, 40 cm, rundpind nr. 3, 60 cm, hæklenål nr. 4.

Opslag med åbne masker: Med hæklenål nr. 4 og det tynde bomuldsgarn slås en luftmaskekæde op. Lad være med at slutte kæden af, så du evt. kan hækle flere luftmasker / trævle nogle op. Med den lange rundpind nr. 3 og Ecopuno strikkes langs undersiden af luftmaskekæden 1 m op i ret gennem hver luftmaske, idet der begyndes i den 1. lm. Når der er strikkes det ønskede antal masker op, fortsættes rundt på rundpinden i glat. Luftmaskekæden bliver blot siddende, til du skal strikke videre i den modsatte retning.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden (også kantmaskerne strikkes i glat) / Ret på alle omgange.

Vævestrikkant med 2 patentmasker (venstre og højre forstykkehalvdele): Strikkes efter diagrammet. Bogstavet a og tallene i venstre side viser vrangsidepindene, i højre side vises retsidepindene. De 2 masker, der er markeret med gråt, adskilt af en tyk streg i midten, viser patentmaskerne i kanten ved polohalsen. I bredden begyndes med de 14 m mellem pilene, idet de 2 midterste m krydses på den første vrangsidepind, se tegnforklaringen. På den følgende retsidepind deles arb på midten (ved dobbelt-pilen) til poloslids og der fortsættes over den venstre forstykkehalvdel med de første 7 m fra den 1. pil frem til dobbelt-pilen. Strik 1. – 4. p i højden og gentag derefter 3. og 4. p. For overskuelighedens skyld er der indtegnet 2 rapporter i højden. Når den venstre forstykkehalvdel ifølge opskriften er færdig, strikkes den højre forstykkehalvdel over de 7 m fra dobbelt-pilen frem til pilen i venstre side af diagrammet. Strik som på venstre forstykkehalvdel, blot spejlvendt.

Udtagninger A (sideskråninger): Sæt et mærke indenfor de yderste 5 m i hver side. 1 m ud = Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne indenfor de 5 m i hver side.

Udtagninger B (ærmeskråninger): Sæt et mærke efter de første 3 m på omgangen og før de sidste 3 m på omgangen = 6 markerede m. 1 m ud = Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne på hver side de 6 markerede m = 2 m ud.

Strikkefasthed: 24 m og 34 p/omg i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 cm. 24 m og 36 p/omg i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

Bemærk: Ryg og forstykke strikkes samlet op til ærmegabene.

Ryg og forstykke: Slå 252(272-292) luftmasker op med hæklenål nr. 4 og det tynde bomuldsgarn. Med rundpind nr. 3, 100 cm og Ecopuno strikkes 1 m op for hver lm som beskrevet. Strik rundt i glat, idet der sættes et mærke ved omgangens begyndelse. Pas på, at arb ikke snurrer. Sæt et mærke i hver ”sidesøm” (= omgangens begyndelse og efter 126(136-146) m. Når der er strikkes 6 cm = 22 omg glat, sættes et mærke til kantens afslutning. Skift til rundpind nr. 3½, 100 cm og strik videre i glat. På den 8.(12-16.) p efter mærket strikkes udtagninger A. Der tages således 4 m ud på omgangen. Gentag disse udtagninger på hver 10. omg endnu 6 gange = 280(300-320) m. Når der er strikkes 23(25-27) cm = 78(85-92) omg efter mærket, deles arb i sidesømmene til ærmegab.

Ryg: På den 1. p lukkes de første 5 m efter omgangens begyndelse til ærmegab, strik 135(145-155) ret. Lad de resterende 140(150-160) m på pinden hvile til forstykket. Vend arb og strik tilbage over ryggen, idet der begyndes med at lukke 5 m til det andet ærmegab. Fra den følgende retsidepind strikkes lige op, til ærmegabene måler 18(20-22) cm = 62(68-74) p. Skuldre: Lad de yderste 7(8-9) m i begge sider stå ustrikkede til skulderskråninger, vend arb og slå om. Fortsæt på denne måde med at strikke vendepinde, idet der på hver 2. p yderligere lades 3 x 7 m og 3 x 6 m (1 x 8 m og 5 x 7 m – 6 x 8 m) stå ustrikkede i begge sider før de foregående vendinger. For hver vending slås om p. Samtidig med den 5. vending på skuldrene, lukkes de midterste 18 m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 2 x 5 m. Over alle skuldermaskerne i hver side for sig strikkes nu en gennemgående pind, hvor omslagene strikkes ret sammen med den følgende maske. Luk samtidig maskerne af. Strik den anden side modsat, idet omslagene hér strikkes drejet vrang sammen med den følgende m på vrs.

Forstykke, 140(150-160) m: Strikkes mage til ryggen, blot med poloslids i midten: Når der er strikkes 1(3-5) cm = på den 4.(10.-16.) p (= pind a i diagrammet) efter ærmegabene, strikkes videre med vævestrikkant i poloslidsen, idet arb deles på midten som vist i diagrammet. Strik hver forstykkehalvdel færdig for sig. Når slidsen måler 15 cm = 52 p, sættes de yderste 7 m i slidsen på en maskeholder til krave. Luk derefter i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 3 x 1 m. Strik vendepinde til skulderskråning i den modsatte side som på ryggen og luk m af på samme måde. Strik den anden forstykkehalvdel mage til, blot modsat.

Kant forneden: Vend arb på hovedet og med vrangsiden udad. Med rundpind nr. 3, 100 cm strikkes nu 1 m op i hver vranglænke i højde med mærket = 252(272-292) m. Strik rundt i glat i omgange, til der er strikkes 6 cm = 22 omg. Lad m hvile.

Pil forsigtigt luftmaskekæden ud af opslagningen og flyt maskerne over på rundpind nr. 3½, 100 cm = 252(272-292) m. Læg de to rundpinde præcist sammen og strik maskerne sammen i ret med 1 m fra hver pind, idet der begyndes ved omgangens begyndelse i en sidesøm. Luk samtidig maskerne af.

POLOSHIRT · ECOPUNO

Model 5 – Nordic Knits



Ærmer: Slå 64(74-84) lm op med det tynde bomuldsgarn og hæklenål nr. 4. Med rundpind nr. 3, 25 cm og Ecopuno strikkes nu 1 m op i hver lm som beskrevet. Strik rundt i glat, idet der sættes et mærke ved omgangens begyndelse. Pas på, at arb ikke snurrer. Når der er strikket 6 cm = 22 omg, sættes et mærke til kantens afslutning. Strik videre i glat på rundpind nr. 3½, 25 cm, idet der på den 1. omg tages 10 m jævnt ud = 74(84-94) m. Tag derefter 1 m ud på hver side af omgangens begyndelse (strikk "udtagninger B") til ærmeskråning på den 4.(6.-8.) omg. Gentag disse udtagninger på hver 4. omg endnu 6 gange = 88(98-108) m. Bemærk: På str. 42-46 og 48/50 kan der skiftes til rundpind nr. 3½ på 40 cm. Når der er strikket 10(11-12) cm = 34(38-42) cm efter kantens mærke, deles arb ved omgangens begyndelse og der fortsættes frem og tilbage i glat. Når der er strikket 2 cm = 6 p efter delingen, strikkes ærmekuppel i vendepinde således: På hver 2. p lades de yderste 4 m i begge sider stå ustrikkede. Vend arb og slå om. Fortsæt på denne måde med at strikke vendepinde, idet der yderligere lades 6 x 4 m stå ustrikkede for hver vending i begge sider. For hver vending slås om p. Strik derefter en gen-


nemgående pind over alle m, idet omslagene strikkes ret sammen med den følgende m. På den følgende vrangsidepind strikkes de resterende omslag drejet vrang sammen med den følgende maske. Luk samtidig maskerne af. Strik det andet ærme mage til.

Kant forneden på ærmerne: Strik en dobbelt kant på samme måde som på ryg og forstykke, idet der strikkes på rundpind nr. 3, 25 cm over 64(74-84) m.


Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy skuldersømmene. Krave: Med rundpind nr. 3, 60 cm strikkes de ventende 7 masker i halsudskæringen, strik videre 75 m op langs halsudskæringen og slut med de resterende 7 ventende m = 89 m. Strik frem og tilbage i glat. Når kraven måler 17 cm, lukkes m løst af. Fold kraven halvt om til vrangen og sy den fast langs indersiden af halsudskæringen med elastiske sting. Sy kravens forkanter sammen med madrassting, så kantmaskerne skjules. Sy ærmerne i, idet de korte slidser passes ind i de aflukkede masker i ærmegabene.

POLOSHIRT · ECOPUNO

Model 5 – Nordic Knits



Diagram



Tegnforklaring:

□ = 1 ret

▢ = 1 vrang

⋈ = Tag 1 m vrang løs af med garnet bag masken

⊞ = Tag 1 m vrang løs af med garnet foran masken


≡ = Sno 2 m mod højre: Strik den 2. m vrang foran den 1. m, strik derefter den 1. m vrang og lad begge m glide af venstre pind.

Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

arb = arbejdet

art = artikel

dr = drejet

dstm = dobbelt stangmaske

flg. = følgende

fm = fastmaske

fv = farve

gr = gram

hstm = halvstangmaske

km i strik = kantmaske

km i hækling = kædemaske

lm = luftmaske

m = maske(r)

nr. = nummer

omg = omgang(e)

p = pind(e)

r = ret

rk = række

rts = retsiden

sm = sammen

stm = stangmaske

str. = størrelse

vr = vrang

vrs = vrangsiden

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Fotos: Jonas Bie