

LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Model 7 – Nordic Knits

**TØRKLÆDE
ECOPUNO & SETASURI**

TØRKLÆDE · ECOPUNO & SETASURI

Model 7 – Nordic Knits



Str.: ca. 170 x 30 cm (L x B)

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „**Ecopuno**“ (72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 11 % (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m / 50 gr.): ca. **200 gr** ecru (**fv 46**) og Lana Grossa-kvalitet „**Setasuri**“ (69 % alpaka (Suri), 31 % silke, løbelængde = ca. 212 m / 25 gr.): **75 gr** creme (**fv 2**), **25 gr** nougat (**fv 4**) og **25 gr** grafitblå (**fv 12**), rundpind nr. 4, 60 cm.

Bemærk: Tørklædet strikkes med dobbelt garn – 1 tråd af hver kvalitet. Der skiftes mellem farverne i Setasuri som angivet i opskriften.

To-farvet patent med 2 m patentkant i begge sider:

Strikkes efter diagrammet. Det er afgørende, at der strikkes på rundpind, da der strikkes skiftevis 2 retsidepinde og 2 vrangsidepinde efter hinanden. Herimellem skubbes maskerne tilbage til starten af rundpinden. Garnet skal ikke brydes undervejs i de enkelte striber, da det hænger klar og venter i den rigtige side, når du skal bruge det igen. Tallene i højre side af diagrammet viser retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene. Bogstaverne henviser til farvekombinationerne: **A** = 1 tråd Ecopuno + 1 tråd Setasuri i creme, **B** = 1 tråd Ecopuno + 1 tråd Setasuri i grafitblå, **C** = 1 tråd Ecopuno + 1 tråd Setasuri i nougat. De to masker i hver side af diagrammet viser de 2 m i patentkanterne. I bredden begyndes med m før den 1. pil, gentag rapporten på 2 m mellem pile-ne, slut med m efter den 2. pil. Den nøjagtige fordeling forklares nedenfor i opskriften.

Ensfarvet patent: Strikkes som det to-farvede patent, blot strikkes alle pinde udelukkende med farvekombination A.

Strikkefasthed: 15 m og 40 p i patent med dobbelt garn på p nr. 4 (målt hængende) = 10 x 10 cm.


Tørklæde: Slå 49 m op på rundpinden med farvekombination A og strik to-farvet patent med 2 m patentkant i begge sider. Følg farveangivelserne i diagrammet nøje, så blokstriberne i tørklædet bliver domineret af de forskellige farver, som ligger forrest og bagerst i mønsteret. Efter opslagningen strikkes 1. – 8. p i højden og derefter gentages 5. – 8. p. Her ligger nougat på forsiden. Når der er strikket 23 cm = 92 p, strikkes videre i den følgende farvekombination. Her strikkes 9. – 16. p 1 gang og derefter gentages 13. – 16. p. Her ligger den grafitblå på forsiden. Efter 20 cm = 80 p, følger en ensfarvet stribe. Her gentages 17. – 18. p, til der er strikket 30 cm = 120 p ensfarvet. Strik videre med næste farvekombination i to-farvet patent og strik 19. – 26. p 1 gang, derefter gentages 23. – 26. p. Her ligger creme på forsiden. Når der er strikket 20 cm = 80 p, strikkes videre med næste farvekombination. Strik 27. – 34. p 1 gang og derefter gentages 31. – 34. p. Når der er strikket 30 cm = 120 p, strikkes en ensfarvet stribe. Gentag 35. – 36. p, til der er strikket 20 cm = 80 p. Med den sidste farvekombination strikkes 37. – 44. p 1 gang. Derefter gentages 41. – 44. p, til der er strikket 27 cm = 108 p. Derefter lukkes alle m løst af i rib med farvekombination A.

Bemærk: For overskuelighedens skyld er der vist 2 højde-rapporter i de to-farvede striber.


Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Hæft alle ender så usynligt som muligt.

TØRKLÆDE . ECOPUNO & SETASURI

Model 7 – Nordic Knits



Diagram



Tegnforklaring:


- = 1 ret
- ⊖ = Tag 1 m vrang løs af med omslag
- ⊕ = Strik masken og omslaget ret sammen
- ⊗ = Strik masken og omslaget vrang sammen
- ⊔ = Tag 1 m vrang løs af med garnet foran masken

Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

arb = arbejdet

art = artikel

dr = drejet

dstm = dobbelt stangmaske

flg. = følgende

fm = fastmaske

fv = farve

gr = gram

hstm = halvstangmaske

km i strik = kantmaske

km i hækling = kædemaske

lm = luftmaske

m = maske(r)

nr. = nummer

omg = omgang(e)

p = pind(e)

r = ret

rk = række

rts = retsiden

sm = sammen

stm = stangmaske

str. = størrelse

vr = vrang

vrs = vrangsiden

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Fotos: Jonas Bie